

Fuji Acros-100, révélateurs Spursinn - 18 à 24 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Acros-100 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.00	10.30	12.15
20 °C	06.30	08.30	09.45
21 °C	06.00	07.45	08.45
22 °C	05.15	07.00	08.00
24 °C	-	06.00	06.45

Fuji Acros-100 à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	11.15
20 °C	09.00
21 °C	08.00
22 °C	07.15
24 °C	06.15

Fuji Acros-100 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	09.15	12.15	14.45
20 °C	07.30	09.45	12.00
21 °C	06.45	08.45	10.45
22 °C	06.00	08.00	09.45
24 °C	05.15	06.45	08.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h46
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants