

Fuji Acros-100, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Acros-100 à EI 64/19°

| MOERSCH | Tanol 1+1+100 |
|---------|------------------|
| 18 °C | 20.15 |
| 20 °C | 16.30 |
| 21 °C | 15.00 |
| 22 °C | 13.30 |
| 24 °C | 11.00 |

Fuji Acros-100 à EI 80/20°

| MOERSCH | Finol 1+1+100 | Tanol Speed 1+1+100 |
|---------|------------------|------------------------|
| 18 °C | 20.15 | 16.45 |
| 20 °C | 17.00 | 14.00 |
| 21 °C | 15.45 | 13.00 |
| 22 °C | 14.30 | 11.45 |
| 24 °C | 11.30 | 09.30 |

Fuji Neopan-400, révélateurs Moersch - 18 à 24 °C

Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

| MOERSCH | Tanol Speed 1+1+100 |
|---------|------------------------|
| 18 °C | 21.15 |
| 20 °C | 17.45 |
| 21 °C | 16.30 |
| 22 °C | 15.00 |
| 24 °C | 12.00 |

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

| MOERSCH | Tanol 1+1+100 |
|---------|------------------|
| 18 °C | 19.30 |
| 20 °C | 16.00 |
| 21 °C | 14.45 |
| 22 °C | 13.15 |
| 24 °C | 10.45 |

Fuji Neopan-400 à EI 320/26°

| MOERSCH | Finol 1+1+100 |
|---------|------------------|
| 18 °C | 24.00 |
| 20 °C | 20.00 |
| 21 °C | 18.30 |
| 22 °C | 17.00 |
| 24 °C | 13.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h41
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants