

**révélateur Kodak HC-110 / films Fuji - 18 à 24 °C**

**Fuji SS-100**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.45	06.15	05.45	05.15	04.15

**Fuji Acros-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.30	04.30	04.15	03.45	03.15

**Fuji Neopan-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.00	05.00	04.45	04.15	03.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.15	06.45	06.00	05.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	14.30	12.00	11.15	10.00	08.15

**Fuji Neopan-1600**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.30	04.45	04.30	04.15	03.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.15	07.00	06.30	06.15	05.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 14h59

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants