

révélateur Amaloco AM-74 / films Fuji - 18 à 24 °C

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	05.00	04.00	04.00	03.45	-
AM-74 1+9	05.30	04.25	04.15	04.00	03.15
AM-74 1+15	06.15	05.10	05.00	04.45	03.45
AM-74 1+19	09.45	08.00	07.45	07.15	05.45
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	08.00	06.30	06.15	06.00	04.45
AM-74 1+9	08.45	07.10	07.00	06.30	05.15
AM-74 1+15	10.15	08.30	08.15	07.45	06.00
AM-74 1+19	15.45	13.00	12.30	11.45	09.15

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	07.15	06.00	05.45	05.30	04.15
AM-74 1+9	08.00	06.35	06.15	06.00	04.45
AM-74 1+15	09.30	07.50	07.30	07.15	05.30
AM-74 1+19	14.30	12.00	11.30	11.00	08.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	08.15	06.45	06.30	06.15	04.45
AM-74 1+9	09.00	07.25	07.15	06.45	05.15
AM-74 1+15	10.30	08.45	08.30	08.00	06.15
AM-74 1+19	16.15	13.30	13.00	12.15	09.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	09.00	07.30	07.15	06.45	05.15
AM-74 1+9	10.00	08.15	08.00	07.30	06.00
AM-74 1+15	11.45	09.45	09.15	09.00	07.00
AM-74 1+19	18.00	15.00	14.15	13.30	10.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 12h05
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants